


●●● Windows 7 ダイアルアップコース接続方法(初期設定) ●●●

まずは、オーレンスからお送りいたしました【ご契約内容の用紙】をお手元にご用意下さい。


1. 画面左下の「スタートボタン」をクリックします。




2. 「コントロールパネル」をクリックします。



3. 「ネットワークの状態とタスクの表示」を開きます



4. 「ダイヤルアップ接続をセットアップします」をクリック



「次へ(N)」ボタンをクリック。

5. ダイヤルアップ接続の作成をします

1. 「ダイヤルアップの電話番号(D):」に当社最寄りの[アクセスポイント電話番号]を半角数字で入力
2. 「ユーザー名(U):」に[1.接続]の[ID]を半角英数小文字で入力
3. 「パスワード(P):」に[1.接続]の[パスワード]を半角英数小文字で入力
4. 「このパスワードを記憶する(R)」にチェックを入れる。
5. 「接続名(N):」に任意の名前を入力(例: STNet など)
6. 「ダイヤル情報」をクリック


6. インターネットサービスプロバイダ (ISP) の情報を入力します。

ご契約内容の用紙の
【3.その他】の内容をご覧ください




- ①…「0153-79-5600」とご入力ください。
 - ②…「ログイン名」をご入力下さい。
 - ③…「パスワード」をご入力下さい。
 - ④…「このパスワードを記憶する」にチェックを入れます。
 - ⑤…任意の接続名を入力します。ご加入しているプロバイダ名を入れるのが一般的です。
- ↓
- ①～⑤の入力が完了しましたら【接続】をクリックします。

7. 「接続中…」の画面が表示されたら、[スキップ]ボタンをクリックします。




8. 「失敗しました」と表示されたら、「接続をセットアップします」をクリックします。




9. 「インターネットへの接続を使用する準備ができました」と表示されたら「閉じる」ボタンをクリックします。




10. 再び、「スタート」から「接続先」をクリックします。




11. 表示された設定を右クリックし、「プロパティ」を選択します。




12. プロパティ画面が表示されます。「全般」タブを選択し、「ダイヤル情報を使う」にチェックを入れ、「ダイヤル情報」ボタンをクリックします。



13. 「電話とモデムのオプション」が表示されたら、「編集」ボタンをクリックします。



14.「所在地の編集」画面が表示されます。「全般」タブの各項目を以下のように設定します。



*【市外局番(C)】にインターネットを利用する場所の市外局番を入力します。

*【ダイヤル方法】はお客様の電話回線にあわせて該当するもの
(プッシュ回線の場合は「トーン(T)」、ダイヤル回線の場合は「パルス(P)」)を選択します。

※電話機の受話器を取って数字ボタンを押したとき、カチカチと音がするのはパルス、ピポパと音がするのはトーンです。わからないときは、NTTの請求書や116番で確認してください。
→この設定を間違えると「BUSY(話し中)」になります。
「ダイヤルする電話番号:」欄に表示されている番号が、実際にダイヤルされる番号です。
市外局番の有無など、正しい電話番号が表示されているかどうか確認します。




以上の入力が終わったら「OK」をクリックします。



15. 【オプション】をクリックします。


下記の表を参考に各項目が正しく入力されているかを確認します。



接続中に進行状況を表示する	チェックする
名前、パスワード、証明書などの入力を求める	チェックする
Windows ログオン ドメインを含める	チェックしない
電話番号の入力を求める	チェックする


16. [ネットワーク] タブをクリックします。

[この接続は次の項目を使用します] 欄で、[インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)] にチェックが入っていることを確認し、選択した状態で[プロパティ]をクリックします。



17. [インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ] 画面が表示されます。

[IP アドレスを自動的に取得する] と [次の DNS サーバーのアドレスを使う] にチェックします。



◆優先 DNS サーバー
210 225 82 2 と入力
◆代替 DNS サーバー
203 139 160 75 と入力


以上の入力が終わったら「OK」をクリックします。

18. [共有] タブをクリックします。


[インターネット接続の共有] 欄の、[ネットワークのほかのユーザーに、このコンピュータのインターネット接続を

としての接続を許可する]は**チェック**しません。


[OK]をクリックします。




19. 「ネットワークに接続」が表示されたら、**[接続]**ボタンをクリックします。



20. 「ユーザー名」と「パスワード」を確認して、**[ダイヤル]**ボタンをクリックします。



21. 正常に接続したら、**[閉じる]**ボタンをクリックします。




22. 「ネットワークの場所の設定」が表示されたら、**[家庭]**をクリックします。



その後、[ユーザアカウント制御]画面が表示されるので、**[続行]**をクリックします。

23. ネットワーク設定が設定されたら、**[閉じる]**ボタンをクリックします。



以上で設定は完了です。

接続が上手く反映されない場合は、入力事項にミスがないか再度ご確認ください。
ご確認後、改善されない場合は大変お手数ですが、オーレンスまでご連絡下さいます様、お願い致します。

ご連絡先： (株)オーレンス 0153-79-5100
または
マルチメティア館 0153-75-1191

