●●●Windows Vista ダイアルアップコース接続方法(初期設定)●●●

<u>まずは、オーレンスからお送りいたしました【ご契約内容の用紙】をお手元にご用意下さい。</u>

1. 画面左下の「スタートボタン」をクリックします。



2.「接続先」をクリックします。



3.「ネットワークに接続」が表示されたら「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックします。

● 愛 ネットワークに接続	
コンピュータは 識別されていないネットワーク に接続されています	
	4 7
追加のネットワークを検出できません。 ネットワーク上のコンピュータとデバイスを表示します	
追加のネットワークを検出できない理由を診断します 接続またはネットワークをセットアップします ネットワークと共有センターを開きます	
接続(<u>O)</u>	キャンセル

4. 「インターネットに接続します」を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。





5. 「ダイヤルアップ」をクリックします。



6. インターネットサービスプロバイダ(ISP)の情報を入力します。

インターネット サービス プロバ	イダ (ISP) の情報を入力します		
ダイヤルアップの電話番号(<u>D</u>):	1	ダイヤル情報	
ユーザー名(<u>U</u>):	2		
パスワード(P):	(3)		
	パスワードの文字を表示する(<u>S</u>)		
(4)	図このパスワードを記憶する(<u>R</u>)		
接続名(№): ⑦ ■ 他の人がこの接続を使う このオプションによって るようになります。	(例)オーレンス う ことを許可する(A) このコンピュータにアクセスがあるすべ	ての人がこの接続を使え	ご契約内容の用紙の
接続名(№): ⑦ □ 他の人がこの接続を使う このオプションによって るようになります。 ISP がありません	(例)オーレンス (5) ことを許可する(A) このコンピュータにアクセスがあるすべ	ての人がこの接続を使え (C) キャンセル	ご契約内容の用紙の 【3.その他】の内容をご覧下さ
接続名(№): ⑦ □ 他の人がこの接続を使う このオプションによって るようになります。 ISP がありません	(例)オーレンス (5) ことを許可する(A) このコンピュータにアクセスがあるすべ 援続	ての人がこの接続を使え (<u>C)</u> キャンセル	ご契約内容の用紙の 【3.その他】の内容をご覧下さ
接続名(型): ⑦ □ 他の人がこの接続を使う このオブションによって るようになります。 ISP がありません)・・・・「0153-79-56000	(例)オーレンス (5) ことを許可する(A) このコンピュータにアクセスがあるすべ 」とご入力ください。	ての人がこの接続を使え (<u>C) キャンセル</u>	ご契約内容の用紙の 【3.その他】の内容をご覧下さ
提続名(型): ⑦ □他の人がこの接続を使う このオブションによって るようになります。 ISP がありません)「0153-79-56000)「ログイン名」をご	(例)オーレンス (5) ことを許可する(A) このコンピュータにアクセスがあるすべ 」とご入力ください。 ご入力下さい。	ての人がこの接続を使え (<u>C)</u> キャンセル	ご契約内容の用紙の 【3.その他】の内容をご覧下さ
提続名(型): ⑦ □他の人がこの接続を使う このオブションによって るようになります。 ISP がありません)…「0153-79-56000)…「ログイン名」を)…「パスワード」を	(例)オーレンス (5) ことを許可する(A) このコンピュータにアクセスがあるすべ 」とご入力ください。 ご入力下さい。 ご入力下さい。	ての人がこの接続を使え (C) キャンセル	ご契約内容の用紙の 【3.その他】の内容をご覧下さ
提携名(型): ⑦ □他の人がこの接続を使う このオブションによって るようになります。 ISP がありません 「ログイン名」を う「パスワード」を う、「このパスワード」	(例)オーレンス (5) ことを許可する(A) このコンピュータにアクセスがあるすべ 」とご入力ください。 ご入力下さい。 ご入力下さい。 ご入力下さい。 ご入力下さい。 ご入力下さい。	ての人がこの接続を使え (<u>C) キャンセル</u> そ入れます。	ご契約内容の用紙の 【3.その他】の内容をご覧下さ

7.「接続中…」の画面が表示されたら、[スキップ]ボタンをクリックします。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ダイヤルアップ接続 に接続中
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0153795600 にダイヤル中
スキップ(S) キャンセル



8.「失敗しました」と表示されたら、「接続をセットアップします」をクリックします。



9.「インターネットへの接続を使用する準備ができました」と表示されたら<mark>[閉じる]</mark>ボタンをクリックします。



10. 再び、「スタート」から「接続先」をクリックします。



11. 表示された設定を<mark>右クリック</mark>し、「プロパティ」を選択します。

● 愛 ネットワークに接続	
接続するネットワークを逼択します	
表示 すべて 🗸	- 4 9-
オーレンス 接続 ダイヤルアップ接続 接続 プロパティ 追加のネットワークを検出できない理由を診断します 接続またはネットワークをセットアップします ネットワークと共有センターを聞きます	4
接続(0)	キャンセル



12. プロパティ画面が表示されます。「全般」タブを選択し、「ダイヤル情報を使う」にチェックを入れ、 [ダイヤル情報]ボタンをクリックします。



13.「電話とモデムのオプション」が表示されたら、[編集]ボタンをクリックします。

電話とモデムのオプション	×
ダイヤル情報	
ダイントロング しょうしん しんしん しんしょう しんしん しんしょう しんしょう しんしん しんしょう しょう しんしょう しんしょ しょう しょう しょう しょ しんしょ しょう しょ しんしょ しょ し	で示されています。ダイマルモの内は土地を選
所在地(」):	
所在地	市外局番
◎新しい所在地	0153
新規(N)	
ダイヤルする電話番号:	
0153-79-5600	
ОК	 キャンセル 適用(<u>A</u>)

14.「所在地の編集」画面が表示されます。「全般」タブの各項目を以下のように設定します。

所在地の編集
全般市外局番の規則通話カード
所在地(N): 新しい所在地
ダイヤル元の所在地を指定します。
国/地域(R): 市外局番(C):
この所在地からダイヤルするときに適用する規則
市内通話の場合の外線発信番号(L):
市外電話の場合の外線発信番号(D):
市外通話に使用する電話会社の識別番号(E):
国際通話に使用する電話会社の識別番号①
■キャッチホン機能を解除するための番号(<u>W</u>):
ダイヤル方法: ④ トーン(I)
ダイヤルする電話番号: 0153-79-5600
OK キャンセル 適用(A)

- *<mark>【市外局番(C)】</mark>にインターネットを利用する場所の市外局番を入力します。
- * 【ダイヤル方法】はお客様の電話回線にあわせて該当するもの
 - (プッシュ回線の場合は「トーン(T)」、ダイヤル回線の場合は「パルス(P)」)を選択します。

※電話機の受話器を取って数字ボタンを押したとき、カチカチと音がするのはパルス、 ピポパと音がするのはトーンです。わからないときは、NTT の請求書や 116 番で確認してください。 →この設定を間違えると「BUSY(話し中)」になります。 「ダイヤルする電話番号:」欄に表示されている番号が、実際にダイヤルされる番号です。 市外局番の有無など、正しい電話番号が表示されているかどうか確認します。

以上の入力が終わったら「OK」をクリックします。



15. [オプション]をクリックします。 下記の表を参考に各項目が正しく入力されているかを確認します。

全般
ダイヤルオブション 図 接続中に進行状況を表示する(D) 図 名前、パスワード、証明書などの入力を求める(P) 一 Windows ログオンドメインを含める(W) 図 電話番号の入力を求める(W) リダイヤル回数(E): リダイヤル回数(E): リダイヤル問題(T): 1分 マ 切断するまでの待ち時間(M): 20 分 マ イドルしたい値(E): 同時地球理られたと、UK(たいまる(L)
- リダイヤル オブション リダイヤル国版(E): 3 ・ リダイヤル間隔(T): 1 分 ・ 切断するまでの待ち時間(M): 20 分 ・ アイドルしたい値(E): ・
リダイヤル回数(B): 3 ↓ リダイヤル間隔(T): 1 分 ▼ 切断するまでの待ち時間(M): 20 分 ▼ アイドルしきい値(E): ▼
リダイヤル間隔(①): 1分 ▼ 切断するまでの待ち時間(M): 20分 ▼ アイドルしきい値(E): ▼
切断するまでの待ち時間(M): 20 分 ▼ アイドルしき(M値(E): ▼
アイドルしき()値(E)
同時代初期がわたといばくわけオス(1)
□ □ □ @##/F#@#C41#25< 2021 17/29@\E/
PPP 設定(<u>G</u>)
OK **>セル
接続中に進行状況を表示する

接続中に進行状況を表示する	チェックする
名前、パスワード、証明書などの入力を求める	チェックする
Windows ログオン ドメインを含める	チェックしない
電話番号の入力を求める	チェックする

16. [ネットワーク]タブをクリックします。

[この接続は次の項目を使用します]欄で、[インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)]にチェックが <mark>入っている</mark>ことを確認し、<mark>選択した状態で[プロパティ]</mark>をクリックします。



17. [インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)のプロパティ]画面が表示されます。 [IP アドレスを自動的に取得する]と[次の DNS サーバーのアドレスを使う]にチェックします。

インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ 🔹 💽	
全版 ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得する ことができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設 定を問い合わせてください。 ● IP アドレスを自動的に取得する(Q) ● 次の IP アドレスを使う(S): IP アドレス(D): ● DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)	◆優先 DNS サーバー 210 225 82 2 と入力 ◆代替 DNS サーバー 203 139 160 75 と入力
 ● 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E): 優先 DNS サーバー(P): 210.225.82.2 代替 DNS サーバー(A): 203.139.160.75 	

以上の入力が終わったら「OK」をクリックします。



18. [共有]タブをクリックします。

[インターネット接続の共有]欄の、[ネットワークのほかのユーザーに、このコンピュータのインターネット接続を とおしての接続を許可する]はチェックしません。

[OK]をクリックします。



19.「ネットワークに接続」が表示されたら、【接続】ボタンをクリックします。

表示 すべて ▼ オーレンス ダイヤルアップ接続	接続するネットワークを選択します	
チャーレンス ダイヤルアップ接続	表示 すべて 🔹	
	オーレンス ダイヤルアップ	f接続

20.「ユーザー名」と「パスワード」を確認して、「ダイヤル」ボタンをクリックします。



21.正常に接続したら、[閉じる]ボタンをクリックします。





22.「ネットワークの場所の設定」が表示されたら、「家庭」をクリックします。



その後、[ユーザアカウント制御]画面が表示されるので、<mark>[続行]</mark>をクリックします。

23. ネットワーク設定が設定されたら、[閉じる]ボタンをクリックします。

🧼 🛔 ネットワークの場所の設定		
ネットワーク設定が正しく設定さ	れました	
ネットワーク名: 場所の種類:	オーレンス プライベート 他のコンピュータやデバイスを参照でき、 お使いのコンピュータも探索可能になりま す。	
<u>ネットワークと共有センターで</u> す ます ネットワーク上のコンピュータと	ットワークと共有の設定を表示または変更し デバイスを表示します	
		閉じる(<u>C</u>)

以上で設定は完了です。





