Windows Live Mail-設定変更方法

Windows Live Mail を起動すると、左サイドにお客様のメールアカウントが表示されています。
設定変更を行いたいメールアカウントを右クリックし、「プロパティ(R)」をお選びください。



2. プロパティのウィンドウが開きます。最初に表示される「全般」タブでは、お客様のメールアドレスが正しく入 カされている事と、メールを有効にするための「メールの受信時および同期時にこのアカウントを含める(I)」に チェックが入っている事をご確認ください。

確認したら、上記タブより「サーバ」タブをクリックしてください。

🦾 お客様のメールアカウント プロパティ
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定 メール アカウト 下記の設定を確認してから、 ここをクリックして次に進みます。 Windows Live Hotmail)。
お客様のメールアカウント
ユーザー情報
名前(N): リンク太郎
会社(0):
電子メール アドレス(M) abc@xyz.com
返信アドレス(Y):
☑ メールの受信時および同期時にこのアカウントを含める(1)
**まだ下記の「OK」「適用」は押さないで下さい。 「サーバ」と「詳細設定」の確認か必要です。 OK キャンセル 適用(A)

3. 続いて、サーバタブの内容をご確認ください。

お客様のメールアカウント	プロ・「下記の設定を確認 ここをタリックし	いてから、 て次に進みます。	
全般 リーバー 接続 ゼキュリティ 詳細調定 サーバー情報 受信メール サーバーの種類 M) POP3 受信メール (POP3)(D: mailxyz.com 送信メール (SMTP)(U): mailxyz.com		* 受信メール、送信メール とご入力ください。	
受信メール サーバー ユーザー名(A): パスワード(W): のリア テキスト認証を使用 したキュリティで(保護された) 認証された POP (APOP)	abc@xyz.com ●●●●●●●●● ② パスワードを保存する(W) してログオンする(C) ペスワード認証でログオンする(S)) を使用してログオンする(A)		* ユーザー名(A)に、「ユ アットマーク「@」をパー- をご入力ください。
送信メールサーバー ▼このサーバーは認証が必要(V) ※まだ下記の「OK」「適用」は押さないで下さい。 右上の「詳細設定」の確認か必要です。 OK キャンセル j適用(A)			*「送信サーバは認証か さい。

- * 受信メール、送信メール共に「mail.お客様のドメイン名」 とご入力ください。
- * ユーザー名(A)に、「ユーザー名」にメールアドレスの アットマーク「@」をパーセント記号「%」に置き換えた内容 をご入力ください。
- *「送信サーバは認証が必要(V)」にチェックを入れてくだ さい。

入力内容を確認の上、画面上部の「詳細設定」を押してください。

4. 詳細設定タブでは、サーバーのポート番号をご確認ください。

特に、規定値では送信メール設定が「587」になっていない場合がありますのでご注意ください。

また、配信の「サーバーにメッセージのコピーを置く(L)」のチェックは外す事を推奨いたします。

全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定
サーバーのボート番号
送信メール (SMTP)(O): 587 既定値を使用(U)
このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要(Q)
受信メール (POP3)(I): 110
🔲 このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)
サーバーのタイムアウト(T)
短い 一 長い 1分
□ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 長 KB
配信
(サーバーにメッセージのコピーを置く(L)
■ 「コンゲコナウター」(R) 5 🕞 日後
■ L. の相」を呈にしたら、サーハーから則防(M)
OK 適用(A)

以上で設定は完了となります。